



Occorrente:

1 gomitolo, 50 gr, lana o cotone da lavorare con i ferri 3-3,5mm  
4 marcatori  
spille per attesa maglie  
7 bottoni  
campione= 19m x 27 ferri= 10 cm

Taglia: nascita

<http://www.ravelry.com/patterns/library/pebble-henrys-manly-cobblestone-inspired-baby-vest>

***PEBBLE*** di Nicol Lohr (traduz di B.Ajroldi)

Punti e tecniche impiegate:

maglia rasata

punto legaccio

ASOLE : tutte le asole sono da fare all'inizio di un ferro sul lato rov del lav.

per fare asola: pass 1 maglia senza lavorarla, 2 m ins a dir, 1 gett, continuare il lavoro

PS = passare una maglia senza lavorarla

M = inserire marcatore

accav = pass 1 m senza lavorarla, lav a dir la m seguente e accavallare sopra la maglia passata

\*\*\*\*\*

Montare 80 m

f1 - 12 = PS, dir fino alla fine del ferro (fare asola al f7)

f 13 = (rov del lav) PS 4 dir, M, 33 rov, M, 6 dir, M 33 rov, M, 3  
f14 e tutti i ferri pari = (dir del lav) PS, dir fino alla fine del ferro  
f15 e tutti i ferri dispari = (rov del lav) PS, 4 dir, 33 rov, 6 di, 33 rov, 3 dir  
Fare asola ai ferri 7, 17, 27, 37, e 47  
Continuare così fino al 49 ferro.

f50=

chiudere intrecciando tutte le maglie che precedono il primo marcatore,  
lav dir fino al secondo marcatore,  
chiudere intrecciando tutte le m all'interno del secondo e terzo marcatore,  
dir fino all'ultimo marcatore,  
chiudere intrecciando le ultime 5 maglie, tagliare il filo.

Dovrete avere 33 m per il dav e 33 m per il dietro

Sul rov del lavoro continuare a fare le asole, state lavorando il dav del gilet

### **DAVANTI:**

f1-3 =(rov del lav) PS, dir fino alla fine del ferro

f2-4 =(dir del lav) PS, 1 accav, dir fino alle ultime 3 m, 2 ins a dir, 1 dir

f5-15 = ripetere dal f1

terminare sul rov del lav

Scollatura davanti:

PS, 7 dir, chiudere tutte le m fino a 7 m dalla fine, 7 dir (dovrete avere 8 m per ogni parte)

ora iniziare a lavorare la spalla aperta con i bottoncini

f1 (rov del lav)= PS, dir fino fine ferro

f2 (dir del lav) = PS, 1 accav, dir fino fine ferro

f3-f12= rip f1 e f2

f13= 2 ins a dir, 1 gett, dir fino a 2 m dalla fine, 1 gett, 2ins a dir

f13-16= rip f1 e f2

ora lavorare la spalla senza bottoni, che poi si cucirà.

f1 (rov del lav)= PS, dir fino fine ferro

f2 (dir del lav) = PS, dir fino a 3 m dalla fine, 2 ins a dir 1 dir

f3-f10 = rip f1 e f2

tagliare il filo e mettere in attesa le m su una spilla

### **DIETRO**

Dav del lav verso di voi,

f1 (rov del lav) = PS, dir fino fine ferro

f2 (dir del lav) = PS, 1 accav, dir fino a 3 m dalla fine, 2 ins a dir, 1 dir

f3-23= rip f1 e f2

terminare sul rov del lav

Scollatura dietro:

PS, 7 dir, chiudere intrecciando le m fin a quando restano 7 m sul ferro sin, dir fino alla fine (dovrete avere 8 m per ogni parte)

ora lavorare la spalla senza bottoni, che poi si cucirà.

f1 (rov del lav)= PS, dir fino fine ferro

f2 (dir del lav) = PS, 1 accav, dir fino fine ferro

f3-f6 = rip f1 e f2

tagliare il filo lungo circa 30 cm, e mettere in attesa le m su una spilla

ora iniziare a lavorare la spalla aperta con i bottoncini

f1 (rov del lav)= PS, dir fino fine ferro

f2 (dir del lav) = PS, dir fino a 3 m dalla fine, 2 ins a dir, 1 dir

f3-f8= rip f1 e f2

chiudere intrecciando tutte le maglie.

**Confezione:**

Cucire 5 bottoni sul fianco e 2 sulla spalla aperta, cucire a punto maglia l'altra spalla.